

# Collana MultiCompact

Sicurezza, qualità e privacy



# 626NIOSH

# Movimentazione manuale dei carichi: valutazione dei rischi secondo il D.Lgs. n. 626/1994



Infotel 626 NIOSH

ISBN 10 88-8207-209-6 ISBN 13 978-88-8207-209-4 EAN 9 788882 072094

Multicompact sicurezza, qualità e privacy, 6 Prima edizione, luglio 2006

Infotel

626 Niosh : movimentazione manuale dei carichi: valutazione dei rischi secondo il D.Lgs. n. 626/1994 / Infotel. – Palermo : Grafill, 2006 (Multicompact sicurezza, qualità e privacy ; 6) ISBN 88-8207-209-6 1. Merci – Movimentazione manuale – Rischi – Valutazione 2. Microelaboratori elettronici – Programmi 626 NIOSH 005.3 CDD-20

CIP – Biblioteca centrale della Regione siciliana "Alberto Bombace"

© **GRAFILL S.r.I.** Via Principe di Palagonia 87/91 – 90145 Palermo Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313

Internet http://www.grafill.it - E-Mail grafill@grafill.it

Finito di stampare nel mese di luglio 2006 presso Officine Tipografiche Aiello & Provenzano S.r.I. Via del Cavaliere, 93 – 90011 Bagheria (PA)

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

# INDICE

PREFAZIONE					5
1.	INTRODUZIONE				
	1.1.	1.1. Descrizione ed utilità di 626 NIOSH		"	6
	1.2.	Quadro	Normativo	"	6
	1.3.	Campo	di applicazione	"	6
	1.4.	Definiz	tioni ricorrenti	"	6
	1.5.	Metodo	di calcolo	"	7
2.	GUII	DA ALL'I	INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE 626 NIOSH	"	12
	2.1. Introduzione al software				12
	2.2.	2. Requisiti minimi di sistema per l'installazione del software			12
	2.3.	Procedu	ura per la richiesta della "password utente"	"	12
	2.4.	Procedu	ura per l'installazione del software	"	13
	2.5.	Procedu	ura per la registrazione del software	"	14
3.	MANUALE OPERATIVO DEL SOFTWARE 626 NIOSH				
	3.1.	3.1. La maschera principale di 626 NIOSH			
	3.2.	La barr	a delle Funzioni	"	16
		3.2.1.	Il Blocco Aziende	"	17
		3.2.2.	Il Blocco Manuale operativo	"	18
		3.2.3.	Il Blocco Documenti composti	"	18
	3.3.	Dipend	enti e Valutazioni	"	19
		3.3.1.	Inserimento dei Dipendenti	"	19
		3.3.2.	Riepilogo dati Valutazione	"	21
		3.3.3.	Valutazioni della maschera di calcolo	"	21
		3.3.4.	Nuova valutazione	"	21
4.	MOD	ELLI DI	I STAMPA E DOCUMENTI PRODOTTI	"	29
5.	APPE	ENDICE	A – MODELLI	"	31
₿	LICE	NZA D'I	USO	"	47
₿	SCHI	EDA DI I	REGISTRAZIONE		
	DEL SOFTWARE ALLEGATO AL VOLUME				48





NTEGRAZIONE

FLESSIBILITA

**G.S.S.** (Global Safety System) è un software specialistico per la gestione completa ed integrata della Sicurezza in ogni settore o ambiente lavorativo. Esso non si limita alla puntuale e rigorosa redazione dei documenti di valutazione del rischio ma costituisce un sistema professionale idoneo all'adempimento dei diversi e numerosi obblighi di Legge ed al miglioramento dei livelli di Sicurezza delle Aziende nel tempo.

Il valore aggiunto dell'**integrazione** consente, mediante inserimento dei dati aziendali in un'anagrafica comune, l'interscambio automatico di dati e/o informazioni per gestire tutti gli aspetti legati alla Sicurezza (Cantieri, Lavoro, Rischio Incendio, Igiene degli Alimenti).

**G.S.S.** può funzionare anche in rete (con alcuni moduli estendibili sul web), consentendo l'utilizzo contemporaneo del software da parte di **più Utenti** con evidenti vantaggi in termini di operatività.

La **Modularità** e la **Scalabilità** del programma permettono all'Utente di scegliere esclusivamente i moduli di reale interesse, con possibilità di effettuare integrazioni successive in modo semplice e trasparente.

Un'architettura flessibile consente di personalizzare il software in base a specifiche esigenze dell'Utente e di realizzare con semplicità l'interfacciamento con altri sistemi gestionali.

≻

corraeouari Minig

Il software è predisposto all'applicazione dell'esclusiva tecnologia **CollaboratiWeb**, ideata e realizzata da Gruppo Infotel. Gli Utenti possono, in modo semplice ed intuitivo, scambiare i lavori realizzati e ritenuti di interesse generale mediante pubblicazione degli stessi sul Portale Infotel. Notevoli i vantaggi in termini di **immagine**, condivisione di **know-how** ed ampliamento ed aggiornamento continuo delle **banche dati specialistiche** utilizzate.



### Prefazione

Il presente volume, unitamente al software **626 NIOSH** allegato, consente di valutare le condizioni di movimentazione manuale dei carichi dei Lavoratori addetti al sollevamento di materiale in genere, al fine di definire il Peso Limite Raccomandato (PLR), l'Indice di sollevamento (IS) e le conseguenti misure di tutela.

Mediante una specifica maschera di calcolo, è possibile definire i parametri necessari sia all'origine della movimentazione, sia alla destinazione della stessa e, una volta effettuato il calcolo, è possibile visualizzare e stampare, direttamente in formato MS Word<sup>®</sup>, un documento professionale contenente i dettagli delle rilevazioni effettuate ed il calcolo analitico dell'indice di sollevamento, con le conseguenti misure di tutela per i lavoratori addetti alla movimentazione analizzata.

La semplicità d'uso del software fa di **626 NIOSH** un utilissimo strumento operativo per tutti i professionisti impegnati nel settore della sicurezza, per le piccole e medie aziende e per le Imprese di costruzione.

Ing. Claudio Ciciriello, Direttore Tecnico INFOTEL Dr. Riccardo Ciciriello, Amministratore Unico INFOTEL

## Capitolo 1 Introduzione

#### 🗞 1.1. Descrizione ed utilità di 626 NIOSH

Il software **626 NIOSH** costituisce un valido strumento per tutti i professionisti impegnati nel delicato settore della Sicurezza, in quanto consente il calcolo del Peso Limite Raccomandato (PLR) e dell'Indice di Sollevamento (IS), nonché la redazione di un dettagliato documento in formato MS Word<sup>®</sup>, ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994.

Si tratta di uno strumento estremamente versatile ed efficace che, grazie alla specifica maschera di calcolo, corredata da illustrazioni che ne semplificano l'utilizzo, consente di valutare le condizioni di movimentazione manuale dei carichi, per qualsiasi tipo di sollevamento-abbassamento.

Prima di illustrare le modalità operative di utilizzo del software, si ritiene opportuno riportare sinteticamente alcune considerazioni di carattere generale sull'argomento.

#### 🗞 1.2. Quadro Normativo

L'obbligo di effettuare il calcolo del Peso Limite Raccomandato deriva, indirettamente, dal D.Lgs. n. 626/1994, ed in particolare dal Titolo V (articoli 47, 48 e 49) e dall'allegato VI.

Il metodo utilizzato dal software è quello del N.I.O.S.H. (National Institute for Occupational Safety and Health), il quale utilizza un'equazione che consente il calcolo del Peso Limite Raccomandato e dell'Indice di Sollevamento mediante la definizione di alcuni coefficienti correttivi.

#### 🔄 1.3. Campo di applicazione

Le disposizioni del D.Lgs. n. 626/1994 si applicano a tutte le attività nelle quali sono addetti lavoratori che effettuano la movimentazione manuale dei carichi.

Il D.Lgs. n. 626/1994 prevede che, nelle attività implicanti la movimentazione manuale dei carichi, si proceda, ove possibile, all'eliminazione di queste operazioni oppure all'adozione di mezzi adatti, per renderle meno faticose. Tutto al fine di ridurre il conseguente rischio, che deve essere valutato secondo le indicazioni riportate nell'Allegato VI.

Il D.Lgs. n. 626/1994 non definisce un valore limite del peso sollevabile dal singolo lavoratore ma indica unicamente il valore che, se superato, crea le condizioni di rischio. Tale valore, da valutare però alla luce di altri fattori, è di 30 kg per una persona adulta di sesso maschile.

#### 🗞 1.4. Definizioni ricorrenti

#### Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC)

Per Movimentazione Manuale dei Carichi si intendono le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere,

tirare, portare o spostare un carico, qualora tali azioni, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportino fra l'altro rischi di lesioni dorsolombari.

#### Peso Movimentato (PM)

Rappresenta il valore del peso, espresso in kg, del carico effettivamente movimentato.

#### Limite Ponderale Generico (LPG)

Rappresenta il valore massimo, espresso in kg, del carico sollevabile dalla persona addetta alla movimentazione.

In linea generale, tale valore massimo è pari a:

- 30 kg per una persona adulta di sesso maschile;
- 20 kg per una persona adulta di sesso femminile;
- 20 kg per un maschio di età compresa tra 15 e 18 anni;
- 15 kg per una donna di età compresa tra 15 e 18 anni:

#### Peso Limite Raccomandato (PLR)

Rappresenta il valore massimo del peso movimentabile senza rischio apprezzabile per il lavoratore addetto.

Per il suo calcolo si ricorre alla seguente equazione del NIOSH:

#### PLR = LPG x HM x VM x DM x AM x FM x CM

nella quale il Limite Ponderale Generico è moltiplicato per una serie di coefficienti correttivi che saranno trattati in dettaglio nel seguito.

#### Indice di Sollevamento (IS)

Rappresenta il rapporto tra il peso del carico effettivamente movimentato (PM) ed il Peso Limite Raccomandato (PLR).

$$IS = PM / PLR$$

Tale indice è fondamentale per comprendere il livello di stress fisico associato ad una certa movimentazione. In particolare:

- se IS  $\leq$  0.75, non è necessaria, in generale, alcuna misura particolare di prevenzione;
- se 0.75 < IS ≤ 1.25, è necessario procedere all'addestramento specifico del lavoratore addetto;
- se IS > 1.25, oltre all'addestramento specifico del lavoratore addetto, è obbligatoria la sua sorveglianza sanitaria da parte di un medico competente.

#### 🍫 1.5. Metodo di calcolo

Per procedere al calcolo del Peso Limite Raccomandato (PLR) viene applicata, come già illustrato, l'equazione del NIOSH:

#### PLR = LPG x HM x VM x DM x AM x FM x CM

Per il calcolo dei coefficienti correttivi HM, VM, DM, AM, FM, CM, si fa ricorso ad opportune tabelle memorizzate in un database fornito con il software, che vengono interpolate in funzione dei valori che influenzano tali coefficienti, indicati dall'utente in una specifica maschera.

Per un calcolo più attendibile, come consigliato dal NIOSH, si è preferito effettuare, per ogni movimentazione, un doppio calcolo: all'origine della movimentazione ed alla destinazione della stessa.

In tale modo vengono calcolati due distinti PLR: PLRO (all'origine) e PLRD (alla destinazione), utilizzando i rispettivi coefficienti correttivi.

Il peso limite raccomandato risulta il minore tra PLRO e PLRD.

Per procedere al calcolo dell'Indice di Sollevamento (IS), si effettua il rapporto tra il peso effettivamente movimentato ed il PLR calcolato in precedenza.

A titolo d'esempio, si supponga di avere analizzato la movimentazione indicata nella seguente figura:



I dati necessari per effettuare il calcolo sono i seguenti:

- all'origine della movimentazione:
  - distanza verticale da terra delle mani del lavoratore (V origine in figura) 40 cm;
  - distanza orizzontale tra il baricentro del lavoratore e le mani (H origine in figura) 60 cm;
  - angolo di asimmetria (angolo di scostamento dalla linea sagittale perpendicolare al piano frontale) 0°;



- alla destinazione della movimentazione:
  - distanza verticale da terra delle mani del lavoratore (V destinazione in figura) 160 cm;
  - distanza orizzontale tra il baricentro del lavoratore e le mani (H origine in figura) 60 cm (supponendo che il lavoratore faccia un passo in avanti prima di riporre il carico);
  - angolo di asimmetria (angolo di scostamento dalla linea sagittale perpendicolare al piano frontale) 0°.

Ne deriva uno spostamento verticale complessivo di 120 cm (valore assoluto della differenza tra V destinazione = 160 e V origine = 40).

Altri dati necessari per il calcolo:

- Peso effettivamente movimentato
   Nell'esempio si supponga di movimentare un carico di 20 kg.
- Durata della movimentazione

Occorre individuare uno dei seguenti tre possibili casi:

- − Durata  $\leq$  1 ora;
- Durata compresa tra 1 ora e 2 ore;
- Durata compresa tra 2 e 8 ore.

Nell'esempio si supponga che la durata sia  $\leq 1$  ora.

- Frequenza della movimentazione

Occorre stabilire il numero medio di gesti al minuto, ossia il numero di elementi movimentati in un minuto.

Nell'esempio si supponga che la movimentazione venga effettuata al ritmo di un elemento ogni 5 minuti. Ne deriva una frequenza pari a 1/5 = 0.2 (movimentazioni al minuto).

- Giudizio sulla presa del carico

Occorre stabilire il tipo di presa, scegliendo uno tra i seguenti possibili giudizi:

- Buono;
- Mediocre;
- Scarso.

Nel caso di esempio si supponga che il giudizio sia "Mediocre".

Data Prova         Età (anni)         Sesso         Limite f           01/01/2006         36         M         Gen	Ponderale 30 Peso sollevato 20 erico (Kg.)
Altezza da terra delle mani (cm) Fattore Correzione Altezza	A0 40 AD 160 f.c.A0 0,9 f.c.AD 0,75
Distanza verticale di spostamento del peso fra inizio fine del sollevamento (cm) Fattore Correzione Distanza Verticale	e B 120 f.c.B 0,⊗6
Distanza orizzontale mani da baricentro (cm) Fattore Correzione Distanza Orizzontale	CO         60         CD         60           f.c.CO         0,42         f.c.CD         0,42
Dislocazione angolare (gradi) Fattore Correzione Dislocazione Angolare	D0         0         DD         0           f.c.D0         1         f.c.DD         1
Giudizio sulla presa del carico Fattore Correzione Relativo alla presa	E MEDIOCRE   f.c.E0 0,95 f.c.E0 1
<ul> <li>Meno di 1 ora</li> <li>Da 1 a 2 ore</li> <li>Frequenza dei gesti (N.º atti al minuto) in relazione</li> <li>Fattore Correzione Frequenza</li> </ul>	C Da 2 a 8 ore alla durata F 0,2 f.c.F0 1 f.c.FD 1
PLR Origine 9,26 PLR Destinazione 8,13 PESO LIMITE RACCOMANDATO (Kg) : 8,13	IS Origine 2,16 IS Destinazione 2,46 INDICE DI SOLLEVAMENTO : 2,46
E' NECESSARIA L'ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO E SORVEGLIANZA SANITARIA	Calcola IS

Come riportato dalla maschera sopra indicata, che riassume i dati dell'esempio illustrato, per ogni valore indicato viene calcolato un coefficiente correttivo che andrà a moltiplicare (vedi equazione del NIOSH) il Limite Ponderale generico per il calcolo del PLR.

Nel caso di esempio si avrà:

- all'origine della movimentazione:

PLRO = LPG x fcAO x fcB x fcCO x fcDO x fcEO x fcFO PLRO = 30 x 0.90 x 0.86 x 0.42 x 1 x 0.95 x 1 = 9.26 kg

- alla destinazione della movimentazione:

PLRD= LPG x fcAD x fcB x fcCD x fcDD x fcED x fcFD PLRO = 30 x 0.75 x 0.86 x 0.42 x 1 x 1 x 1 = 8.13 kg

Il Peso Limite Raccomandato sarà il minore tra i due:

PLR = 8.13 kg

L'indice di sollevamento sarà pari al rapporto tra il peso effettivamente movimentato (20 kg) ed il PLR (8.13 kg)

Tale indice (> 1.25) indica che la movimentazione è disagevole e che, di conseguenza, è necessario effettuare il corretto addestramento del lavoratore, che dovrà essere altresì sottoposto a controllo sanitario.

## Capitolo 2 Guida all'installazione del software 626 NIOSH

#### ✤ 2.1. Introduzione al software

**626 NIOSH** è un software per la valutazione delle condizioni della movimentazione manuale dei carichi, ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994, con il calcolo automatico dell'Indice di Sollevamento (IS) attraverso il metodo del N.I.O.S.H. e del Peso Limite Raccomandato (PLR).

Il software consente la gestione di una o più aziende e dei relativi lavoratori esposti al rischio specifico. Definiti i parametri che influenzano il PLR e l'indice IS, con il calcolo automatico si ottengono le conseguenti misure di prevenzione e la generazione di un dettagliato report di stampa.

La versione di **626 NIOSH** allegata al volume effettua la verifica ed il calcolo del rischio per mono-movimentazione di carichi in fase di sollevamento e di abbassamento.

#### 😓 2.2. Requisiti minimi di sistema per l'installazione del software

- Processore: CPU Pentium II MMX o equivalente; 64 Mb di memoria RAM (consigliata 128 Mb); 50 Mb liberi sull'Hard Disk;
- Sistema Operativo: Microsoft Windows XP/2000/NT 4.0/ME/98/95;
- Tool: Microsoft Office 97/2000/XP; Internet Explorer 5 o superiore.

#### 😓 2.3. Procedura per la richiesta della "password utente"

L'utilizzo del software è subordinato alla relativa registrazione con la "password utente" senza la quale è utilizzabile in versione Demo.

#### PROCEDURA PER LA RICHIESTA DELLA "PASSWORD UTENTE"

1. Collegarsi all'indirizzo internet:

#### http://www.grafill.it/pass/209\_6.php

- 2. Nella sezione *"attribuzione password"* inserire i codici "**A**" e "**B**" riportati alla fine del presente manuale e cliccare sul pulsante [VERIFICA CODICI].
- 3. Compilare la successiva finestra inserendo un indirizzo di posta elettronica indispensabile per la ricezione della "*password utente*".
- 4. La "*password utente*", elaborata in tempo reale, Vi sarà inoltrata entro pochi minuti all'indirizzo e-mail comunicato in fase di registrazione.

Per utilizzare il software in versione *Demo* avviare il software e alla comparsa della finestra di dialogo che riporta il messaggio "*Registrazione non effettuata! Registrarsi ora?*" cliccare sul pulsante **[No]**. Seguirà una finestra di dialogo nella quale cliccare sul pulsante **[OK]**.

Per installare il software inserire il CD-ROM nell'apposito drive:

1. Se è abilitato l'autorun del CD-ROM si avvierà la finestra che consente l'installazione del software **626 NIOSH** e di due software in versione *Demo* editi dalla Grafill S.r.l.:



Per installare il software **626 NIOSH** cliccare sul relativo pulsante **[Installa]** e comparirà la finestra di presentazione sotto riportata:



Cliccare sul pulsante **[Installa il software]** e seguire la procedura di installazione confermando le relative richieste.

- 2. Se non è abilitato l'autorun del CD-ROM svolgere la seguente procedura:
  - a] Inserire il CD-ROM nell'apposito drive.
  - b] Cliccare sul pulsante [Avvio] di Windows e selezionare [Esegui].
  - c] Digitare nel campo [Apri] quanto segue: D:\626\_NIOSH\Setup.exe
     N.B.: in genere "D" identifica l'unità destinata a CD-ROM; verificare il nome della vostra unità CD-ROM da "Gestione Risorse".
  - d] Confermare cliccando sul pulsante [OK].
  - e] Seguire la procedura di installazione confermando le relative richieste.
- 3. Dalla pulsantiera della finestra principale, inoltre, si può accedere a diverse altre sezioni, tra le quali **[Collegati]** con cui si accede alla finestra che riporta i software del *Gruppo Infotel S.r.l.* già pubblicati:



#### 🗞 2.5. Procedura per la registrazione del software

14

Ricevuta la password per la registrazione del software, richiesta con le modalità descritte al paragrafo 2.3, occorre procedere come indicato di seguito:

1. Avviare il software dal seguente percorso di Windows:

#### $[\text{Avvio}] \rightarrow [\text{Programmi}] \rightarrow [\text{InfotelSoft}] \rightarrow [626 \text{ Niosh}]$

oppure fare doppio-clic sull'icona creata sul desktop in fase di installazione:



oftware 🗖

2. Il software mostrerà la finestra di dialogo sotto rappresentata nella quale occorre cliccare sul pulsante [Si] per proseguire la registrazione:



In alternativa, cliccando sul pulsante [No], si visualizzerà la seguente finestra di dialogo:



Cliccare sul pulsante **[OK]** per avviare il software in modalità *Demo*, con conseguente impossibilità di effettuazione delle stampe dei documenti di valutazione.

- 3. Cliccando sul pulsante **[Si]** nella finestra di dialogo per la registrazione del software verrà visualizzata la maschera di registrazione del software nella quale occorre inserire:
  - [Nome]
  - [Cognome]
  - [Codice A]
  - [Password]

Dati registrazione						
Nome						
Cognome						
Codice A						
Password						
🍠 Registra	🖌 Accetta	💥 Annulla				

4. Confermare l'inserimento dei dati cliccando sul pulsante [Accetta] e si avvierà la finestra principale di 626 NIOSH abilitato in tutte le funzioni.