

Collana MultiCompact

Sicurezza, qualità e privacy



Valutazione delle condizioni di movimentazione manuale dei carichi con il software Blumatica NIOSH

Aggiornato al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (T.U.S.L.)



Blumatica

NIOSH – Valutazione delle condizioni di movimentazione manuale dei carichi con il software Blumatica NIOSH

ISBN 13 978-88-8207-318-3 EAN 9 788882 073183

Multicompact sicurezza, qualità e privacy, 18 Prima edizione, febbraio 2009

Blumatica

 NIOSH : valutazione delle condizioni di movimentazione manuale dei carichi /

 Blumatica. - Palermo: Grafill, 2009

 (Multicompact sicurezza, qualità e privacy ; 18)

 ISBN 978-88-8207-318-3

 1. Merci - Movimentazione manuale - Rischi - Valutazione.

 363.1206 CDD-21
 SBN Pal0215867

 CIP - Biblioteca centrale della Regione siciliana "Alberto Bombace"

© GRAFILL S.r.I. Via Principe di Palagonia, 87/91 – 90145 Palermo Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313 Internet http://www.grafill.it – E-Mail grafill@grafill.it

Finito di stampare nel mese di febbraio 2009 presso Officine Tipografiche Aiello & Provenzano S.r.l. Via del Cavaliere, 93 – 90011 Bagheria (PA)

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

SOMMARIO

PREFAZIONE				p.	5
1.	DESC	RIZION	NE ED UTILITÀ DI BLUMATICA NIOSH	"	6
2.	QUAI	DRO NO	PRMATIVO	"	7
	2.1.	Campo	di applicazione	"	7
	2.2.	Definiz	ioni ricorrenti	"	7
3.	MAN	UALE O	PPERATIVO DEL SOFTWARE BLUMATICA NIOSH	"	11
	3.1.	Descriz	zione e caratteristiche del Programma	"	11
	3.2.	Installa	zione ed avvio	"	11
		3.2.1.	Requisiti di sistema	"	11
		3.2.2.	Installazione	"	11
		3.2.3.	Installazione modulo base	"	12
		3.2.4.	Procedura d'installazione	"	12
		3.2.5.	Attivazione prodotto	"	17
		3.2.6.	Avvio di Blumatica Safety	"	19
	3.3.	Nuova	azienda o ente	"	19
		3.3.1.	Dati generali	"	20
		3.3.2.	I dipendenti	"	21
		3.3.3.	Le mansioni	"	21
	3.4.	Avvio o	di Blumatica NIOSH	"	22
	3.5.	Avvio o	di Blumatica Tools ADV & Blumatica NIOSH	"	22
	3.6.	Nuova	valutazione MonoTask	"	24
	3.7.	Nuova	valutazione MultiTask (MODULO EXTRA)	"	32
	3.8.	Modell	i di stampa e documenti prodotti	"	34
LI	CENZA	A D'USO)	"	39
sc	HEDA	DI REG	SISTRAZIONE	"	40

Prefazione

Il presente volume, unitamente al software **Blumatica NIOSH**, consente di valutare le condizioni di movimentazione manuale dei carichi dei lavoratori addetti al sollevamento di materiale in genere, in modo da definire il Peso Limite Raccomandato (PLR), l'Indice di sollevamento (IS) e le conseguenti misure di tutela.

Mediante una specifica maschera di calcolo, è possibile definire i parametri necessari sia all'origine della movimentazione, sia alla destinazione della stessa. Una volta effettuato il calcolo, è possibile visualizzare e stampare, direttamente in formato MS Word[®], un documento professionale contenente i dettagli delle rilevazioni effettuate ed il calcolo analitico dell'indice di sollevamento, con le conseguenti misure di tutela per i lavoratori addetti alla movimentazione analizzata.

La semplicità d'uso del software fa di **Blumatica NIOSH** un utilissimo strumento operativo per tutti i professionisti impegnati nel settore della sicurezza, per le piccole e medie aziende e per le Imprese di costruzione.

La versione Full, commercializzata da Gruppo Infotel – Blumatica, consente di effettuare anche le multi movimentazioni composte (Multitask).

> *Ing. Claudio Ciciriello*, Direttore Tecnico Blumatica *Dr. Riccardo Ciciriello*, Direttore Generale Blumatica

Capitolo 1 Descrizione ed utilità di Blumatica NIOSH

Il software **Blumatica NIOSH** costituisce un valido strumento per tutti i professionisti impegnati nel delicato settore della Sicurezza, in quanto consente il calcolo del Peso Limite Raccomandato (PLR) e dell'Indice di Sollevamento (IS), nonché la redazione di un dettagliato documento in formato MS Word[®], ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Si tratta di uno strumento estremamente versatile ed efficace che, grazie alla specifica maschera di calcolo, corredata da illustrazioni che ne semplificano l'utilizzo, consente di valutare le condizioni di movimentazione manuale dei carichi, per qualsiasi tipo di sollevamento-abbassamento.

Prima di illustrare le modalità operative di utilizzo del software, si ritiene opportuno riportare sinteticamente alcune considerazioni di carattere generale sull'argomento.

Capitolo 2 Quadro normativo

L'obbligo di effettuare il calcolo del Peso Limite Raccomandato deriva dal D.Lgs. n. 81/2008, ed in particolare dal Titolo VI (da articolo 167 ad articolo 169) e dall'Allegato XXXIII.

Il metodo utilizzato dal software è quello del N.I.O.S.H. (National Institute for Occupational Safety and Health), che utilizza un'equazione per il calcolo del Peso Limite Raccomandato e dell'Indice di Sollevamento mediante la definizione di alcuni coefficienti correttivi.

😓 2.1. Campo di applicazione

Le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 si applicano a tutte le attività nelle quali sono addetti lavoratori che effettuano la movimentazione manuale dei carichi.

Il D.Lgs. n. 81/2008 prevede che, nelle attività implicanti la movimentazione manuale dei carichi, si verifichi la possibilità di eliminare queste operazioni o di renderle meno faticose con l'uso di mezzi adatti al fine di ridurre il conseguente rischio, da valutare ai sensi dell'Allegato XXXIII.

😓 2.2. Definizioni ricorrenti

Movimentazione manuale dei carichi (MMC)

Per Movimentazione Manuale dei Carichi si intende l'insieme delle operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, qualora tali azioni, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportino fra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari.

Peso Movimentato (PM)

Rappresenta il valore del peso, espresso in kg, del carico effettivamente movimentato.

Limite Ponderale Generico (LPG)

Rappresenta il valore massimo, espresso in kg, del carico sollevabile dalla persona addetta alla movimentazione.

Peso Limite Raccomandato (PLR)

Rappresenta il valore massimo del peso movimentabile senza rischio apprezzabile per il lavoratore addetto. Per il suo calcolo si ricorre alla seguente equazione del NIOSH:

PLR = LPG x HM x VM x DM x AM x FM x CM

in cui il Limite Ponderale Generico viene moltiplicato per una serie di coefficienti correttivi che saranno trattati in dettaglio nel seguito.

Indice di Sollevamento (IS)

Rappresenta il rapporto tra il peso del carico effettivamente movimentato (PM) ed il Peso Limite Raccomandato (PLR).

IS = PM / PLR

Tale indice è fondamentale per comprendere il livello di stress fisico associato ad una certa movimentazione.

In particolare:

- se IS \leq 0.75, non è necessaria, in generale, alcuna misura particolare di prevenzione;
- se 0.75 < IS ≤ 1.25, è necessario procedere all'addestramento specifico del lavoratore addetto;
- se IS > 1.25, oltre all'addestramento specifico del lavoratore addetto, è obbligatoria la sua sorveglianza sanitaria da parte di un medico competente.

Metodo di calcolo

Per procedere al calcolo del Peso Limite Raccomandato (PLR) viene applicata, come già illustrato, l'equazione del NIOSH:

PLR = LPG x HM x VM x DM x AM x FM x CM

Per il calcolo dei coefficienti correttivi HM, VM, DM, AM, FM, CM, si fa ricorso ad opportune tabelle memorizzate in un database fornito con il software che vengono interpolate in funzione dei valori che influenzano tali coefficienti, indicati dall'utente in una specifica maschera.

Per un calcolo più attendibile, come consigliato dal NIOSH, si è preferito effettuare, per ogni movimentazione, un doppio calcolo: all'origine della movimentazione ed alla destinazione della stessa.

In tale modo vengono calcolati due distinti PLR: PLRO (all'origine) e PLRD (alla destinazione) utilizzando i rispettivi coefficienti correttivi. Il peso limite raccomandato risulta il minore tra PLRO e PLRD. Per procedere al calcolo dell'Indice di Sollevamento (IS), si effettua il rapporto tra il peso effettivamente movimentato ed il PLR calcolato in precedenza. A titolo d'esempio, si supponga di avere analizzato la movimentazione indicata nella seguente figura:



I dati necessari per effettuare il calcolo sono i seguenti:

All'origine della movimentazione

Distanza verticale da terra delle mani del lavoratore (V origine in figura) 40 cm.

Distanza orizzontale tra il baricentro del lavoratore e le mani (H origine in figura) 60 cm.

Angolo di asimmetria (angolo di scostamento dalla linea sagittale perpendicolare al piano frontale) **0**°.



Alla destinazione della movimentazione

Distanza verticale da terra delle mani del lavoratore (V destinazione in figura) 160 cm.

Distanza orizzontale tra il baricentro del lavoratore e le mani (H origine in figura) **60 cm** (supponendo che il lavoratore faccia un passo in avanti prima di riporre il carico).

Angolo di asimmetria (angolo di scostamento dalla linea sagittale perpendicolare al piano frontale) 0° . Ne deriva uno spostamento verticale complessivo di **120 cm** (valore assoluto della differenza tra V destinazione = 160 e V origine = 40).

Altri dati necessari per il calcolo

Peso effettivamente movimentato

Nell'esempio si supponga di movimentare un carico di 20 kg.

Durata della movimentazione

Occorre individuare uno dei seguenti tre possibili casi:

- durata ≤ 1 ora;
- durata compresa tra 1 ora e 2 ore;
- durata compresa tra 2 e 8 ore.

Nell'esempio si supponga che la durata sia ≤ 1 ora.

Frequenza della movimentazione

Occorre stabilire il numero medio di gesti al minuto, ossia il numero di elementi movimentati in un minuto. Nell'esempio si supponga che la movimentazione venga effettuata al ritmo di un elemento ogni 5 minuti. Ne deriva una frequenza pari a 1/5 = 0.2 (movimentazioni al minuto).

Giudizio sulla presa del carico

Occorre stabilire il tipo di presa, scegliendo uno tra i seguenti possibili giudizi:

- buono;
- mediocre;
- scarso.

Nel caso di esempio si supponga che il giudizio sia "Mediocre".

Altezza da tena delle man (m).	- Ration concilian
AU. all'Origine: 40	AU. 0,895
AD alle Destructore 160	AD 0.45
Datanza veticale (en)	
B. Inizio e fine sollevamento: 120	B. 0,857
Distance on contaile trainian le bancentro (cm) -	
CD all Organia	CO 0.41/
CD, alla Destinazione . 60	CD 0,417
L'islocatione angolare (gradi)	
DD all'Ospoa - 0	DD I
DD. alla Destinazione . 0	UU. 1
Gudao sula presa	
MIDOCH v	FO 0,25
	FD 1
Durata della movimentazione e treguenza	
Dunta - Mano di Lora 💌	1. 1
Frequence (N° Gest/mn.). 0.2	

Come riportato dalla maschera sopra indicata, riassuntiva dei dati dell'esempio illustrato, per ogni valore indicato viene calcolato un coefficiente correttivo che andrà a moltiplicare (vedi equazione del NIOSH) il Limite Ponderale generico per il calcolo del PLR.

Nel caso di esempio si avrà:

All'origine della movimentazione

PLRO = LPG x fcAO x fcB x fcCO x fcDO x fcEO x fcFO = 9.12 kg

Alla destinazione della movimentazione

PLRD = LPG x fcAD x fcB x fcCD x fcDD x fcED x fcFD = 7,99 kg

Il Peso Limite Raccomandato sarà il minore tra i due:

$$PLR = 7,99 \text{ kg}$$

L'indice di sollevamento sarà pari al rapporto tra il peso effettivamente movimentato (20 kg) ed il PLR (7,99 kg)

Tale indice (> 1.25) indica che la movimentazione è disagevole e che, di conseguenza, è necessario effettuare il corretto addestramento del lavoratore, da sottoporre inoltre a controllo sanitario.

Capitolo 3 Manuale operativo del software Blumatica NIOSH

🄄 3.1. Descrizione e caratteristiche del Programma

Blumatica NIOSH consente il calcolo del Peso Limite Raccomandato (PLR) e dell'Indice di Sollevamento (IS) relativi alla movimentazione manuale dei carichi. È possibile inserire una o più Aziende ed indicare, per ognuna di esse, i lavoratori dipendenti esposti al Rischio specifico. Per ogni lavoratore è possibile definire tutti i parametri che influenzano il calcolo del PLR e dell'indice IS, procedere al loro calcolo automatico ed ottenere le conseguenti misure di prevenzione.

Il modulo **Blumatica NIOSH** fa parte di **Blumatica Safety**, che è un vero e proprio sistema integrato per la gestione completa della sicurezza dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. È possibile gestire, sia per Aziende sia per Enti inseriti negli archivi di **Blumatica Safety**, qualsiasi problematica (sicurezza ambienti di lavoro, antincendio, cantieri temporanei o mobili, HACCP, ecc.) mediante specifici moduli che si integrano nel sistema di gestione base.

Il vantaggio di tale integrazione fa sì che anche il modulo **Blumatica NIOSH**, essendo contenuto in **Blumatica Safety**, sia in futuro ampliabile sia nell'ipotesi di un passaggio alle versioni integrali della casa madre, sia nell'ipotesi di acquisto di altri libri del settore sicurezza.

Tutti i lavoratori censiti nell'anagrafica generale di **Blumatica Safety** per i quali è stato previsto il rischio *"Movimentazione manuale dei carichi"* possono essere soggetti ad una valutazione specifica (per lavoratore o per mansione).

✤ 3.2. Installazione ed avvio

3.2.1. Requisiti di sistema

- *Processore:* CPU 1.0 GHz; RAM \geq 256 Mb ; HD \geq 1.2 Gb (per installazioni full).
- Sistema Operativo: Windows 2000 SP 4, Windows XP Home Edition SP2 (32bit version), Windows Vista Home Basic (32bit version), Windows Vista Business (32bit version), Windows Vista Ultimate (32bit version).
- Tool: Office 2000, Office XP, Office 2007.

3.2.2. Installazione

Il DVD di installazione di Blumatica Safety contiene:

- programma di installazione software e prerequisiti;
- manuale operativo (PDF);
- filmati e tutor multimediali;
- requisiti;
- utility & tools.

L'installazione si articola in due fasi: la prima relativa all'installazione del software completo, la seconda per l'installazione delle schede per i compositori rapidi.

3.2.3. Installazione modulo base

Per dare inizio all'installazione di Blumatica Safety seguire la procedura di seguito riportata.

Prima di procedere all'installazione accertarsi che:

1. ogni altra applicazione in uso sia chiusa;

2. in caso di installazione su Windows 2000/XP, occorre accedere al sistema con privilegi di "Amministratore".

3.2.4. Procedura d'installazione

- 1. Inserire il DVD nel lettore e attendere l'avvio dell'interfaccia di installazione riportata in figura successiva.
- Procedere all'installazione dei Prerequisiti.
 Si selezioni [02 INSTALLA PREREQUISITI] e scegliere [Installazione componenti 1].



Una finestra di dialogo vi segnalerà le eventuali operazioni da effettuare fino alla completa installazione del framework Microsoft NET e di Internet Explorer, necessari al funzionamento del sistema.

3. Procedere con l'installazione "dei componenti 1" selezionando [Avanti].



4. Selezionare [Installa] per procedere con l'installazione.



5. Al termine dell'installazione dei "componenti 1", riavviare il computer.



6. Dalla finestra di cui al PASSO 2, selezionare **[Installazione componenti 2]**. Una finestra di dialogo vi segnalerà le eventuali operazioni da effettuare fino alla completa installazione del database. Selezionare **[Avanti]** per procedere.



7. Al termine dell'installazione dei "componenti 2" riavviare il computer.



8. Procedere all'installazione di Blumatica Safety selezionando [Installa software].



9. Scegliere [Avanti] per iniziare l'installazione.



10. Leggere attentamente le condizioni di licenza e selezionare prima [Accetto i termini del contratto di licenza] e poi [Avanti].



11. Selezionare il percorso di installazione se diverso da quello di default e selezionare [Avanti].



12. Selezionare [Installa] per iniziare l'installazione e seguire la procedura guidata.

install Sized Waged		143
Pionia per Distallatione de La procedura raidora è provis	f programma cel iniciae l'iniciacione.	
	Specjan invola per bidan Russierbre	
	The Hindbolt a wordlic an qualitasi waxifazzane di valabaziere, tangkeri kol Atmula per anton dal trabanena gutala.	elos Sceglere
habiliting	e jadariu 🛛 👘	Avvide

13. Quando l'installazione sarà completata, una finestra di comando chiederà di uscire dalla procedura. Al termine dell'installazione è opportuno riavviare il computer.

Ultimata l'installazione delle applicazioni, occorre effettuare l'attivazione (vedi paragrafo successivo).

3.2.5. Attivazione prodotto

Al primo avvio di **Blumatica Safety** verrà eseguita la form riportata in figura successiva dalla quale è possibile effettuare l'attivazione del prodotto. 1. Selezionare [Versione Editoriale]. Si precisa che prima di procedere con l'attivazione è necessario collegarsi al sito della GRAFILL per ottenere i codici (vedi passo successivo).



- 2. Selezionare [Recupera codici di Attivazione Grafill].
- 3. All'apertura della pagina web, inserire il codice del libro secondo quanto richiesto e cliccare sul pulsante [Conferma].
- 4. Selezionare [Prosegui] per confermare il software acquistato.
- 5. Inserire il [Codice A] e il [Codice B] riportati sul libro.
- 6. Selezionare [Verifica Codici] per verificare l'autenticità dei dati ed ottenere la password.
- 7. Dopo aver ottenuto la password, ritornare alla maschera di cui al punto 1 e selezionare [Attivazione prodotto Grafill].



8. Inserire: [Nome], [Cognome], [Codice A], [Password], in corrispondenza del software acquistato.

Protectiona di all'ivezzone Brahil 2008
😇 blumolaca 🔤 🖬
Annyalian Name Dana Gaganam Adama
- Dumatica Lavoro UUVI0
New Astron Accessed
-Diumatica Lavoro Light
Advent 200 -
-Durates Chines
New Astronom Attros
Ulumobes Check List
Colorad. Revenued
044

- 9. Selezionare [Attiva].
- 10. Selezionare, infine, [Chiudi] per uscire dalla form.

3.2.6. Avvio di Blumatica Safety

Blumatica NIOSH è un'applicazione a modulo; per potervi accedere è necessario pertanto aver avviato precedentemente **Blumatica Safety**.

L'avvio di **Blumatica Safety** richiede l'autenticazione che dovrà avvenire mediante la dialog rappresentata in figura. I dati di login di default al momento dell'acquisto sono:

- Utente: admin;
- Password: admin.



🗞 3.3. Nuova azienda o ente

Dalla finestra di avvio di **Blumatica Safety**, selezionare [**Nuova**] (passo 1 in figura) per inserire una nuova azienda, compilare i dati necessari (passo 2 in figura) e selezionare *"Rumore/ Vibrazioni/Mov.Carichi (Blumatica Tools)"* (passo 3 in figura).

E Diumatica Safety Rel. 5.0	
E Br Uny 1	
이트일러	
	Liberce Asiende
10 Torong (10)	T Institute Adapta
The Deep	A 444
0.000	2
- Mana	Color Cologuerrelo Programmi Alatimati da produre
17 manage	Travelow Constant
T Contractly 1	Regins - Reserved - Providence
Deriva 🔍	2nutwe sands
	Telmer I notes Teamer Legit di Inve CK2AS 1931 Calificia i Surgita informatia
C	Note Medicine (Shumukina Variae Medicine)
	Dumbe Versiente (Dur dau Val)
	judzian unde legale adresia
States interes	A State Stat
-	provi de Carro La M Chokicondo e P2 (Rismatha Andorradio)
Second Second Second	Contract Advicence (Demoles Contract Advicence)
-	Flocks Almenge
🙆 kate brandes 🛛 🖯	Statemalaren
-	General Central Revier Disks
Ender Reserver 0	Norths Incende Norths Incende Norths Incende Norths Incende
Sector and O	D R R
	Collegeaneis Programi /Federali de protere
	PS2PS2PS2AW000 (Planutes Cartern)
	PREVENTION Reptile (Demotional Carterin Egild)
	Distance and the Marchesen
	Petrgel Proc (Family Forlage)
	E Lapor d' Carlere (Demulso: Lapor d'Carlere)
	E Martin Martin
	8 VI See 21 goods
	Quecke words

3.3.1. Dati generali

Dopo aver inserito l'azienda in **Blumatica Safety**, sarà necessario inserire i dati relativi all'anagrafica aziendale, i dipendenti, gli ambienti, i reparti, la gestione amministrativa ecc.

A tale scopo selezionare la voce [Dati Generali] dal pannello "Aziende". Si attiverà la seguente maschera:

Dati Generali Azienda Azienda Azienda Astenda connecte : Ellematica - Gruppo Infatta Image: Azienda di acche infatta Image: Azienda	Diumatica Safety	
Angelie Acerco Angelie Acerco Angelie Acerco Porgenerate Porgenerate	Dati Gen Azienda corren	erali Azienda Anegrafica Azienda te : Blumatica - Gruppo Infatel Elementation (1997)
Plack Provident Energies Statute Energies En	Knight CarActeria Kright Caracteria Reference Anthe is Poststare Anthe is Pos	
Centione Scadence Acquisitione Documentatione Case Case Case Case Case Case Case Cas	Flachi Prevaleni Chercence Prince Noccose	Register Stocker Register Stocker
	Gestione Scadence Acquisitione Documentatione	Sede Sede Sede Sede Via.sema Cite Sede Cite
		Non State Chart

3.3.2. I dipendenti

L'utilizzo di **Blumatica Tools** e quindi di **Blumatica NIOSH** preclude la presenza obbligatoria di dipendenti per l'azienda o ente oggetto della valutazione. A tale scopo selezionare la voce [**Dipendenti**] (passo 1 in figura successiva) per accedere all'elenco dei dipendenti aziendali.

	and the second se
Dati Generali Azienda Dipostori	Static Alfendati Data Archivatoria 🏠
Azienda eg 7 Biumatica - Gruppo infotei	图 P 图 图 19072008
• despeties to be	Manajoni
Berpondolic Referred	
Amministrative	
Automilleped	
Decidinal	Schecke Hannakeri Schecke Hann
Sendore Americandore	DecAsseciete Wilcy Date
Ricchi Derrele di	
Emergence Prime Statement	
Gestione Scaderoe	Andrenkelingente
Augustanee Documentature	Under Reports
	Addresses
N. Dp. 6 TAn. 35 (8) Potessonia 0	Dumone Nov Carlos Ubratione
Note	Cognitiment V Ognitiment V Ognitiment V
	- Solve III Church

Per aggiungere un dipendente in elenco, selezionare **[Nuovo]** (punto 2 figura sopra), compilare i dati anagrafici ed indicare il rischio *"Mov. Carichi"* (vedi figura successiva).

Gestione Dipend	enti			×
Matricola	Cognome		Nome	Sesso
0295	R055I		ANTONO	u (
Data di Nascita	Luogo di nasoita	Domicilio - Città	indirizzo	CAP
09/09/1979	MILANO	MLANO	VIA ROMA	
Email	Telef	ino	Cellulare	
Codice Fiscale		Data Inizio Rij	Data di Pine RL	Scad. Ibr. Sanitario
	Genera Cod. Pr	e 09/09/2000	սրսրու	C
REUMATIC A TOOL	s 2			
Max Carichi E	Vibuszioni 🗆 ExtraC	omunitario 🗌 No	n Soggetto a VM	
E Runore E	MAPO Lover	a Interinale 👘 🗆 A N	empo determinato	
L				
			Selve e Burro 📃 🔒	iva 🔯 <u>A</u> nnulla

3.3.3. Le mansioni

Per ogni lavoratore, possono essere definite infinite mansioni. Le stesse saranno utilizzate in **Blumatica NIOSH** al fine di realizzare schede di valutazione che potranno essere assegnati automaticamente a lavoratori con mansioni medesime.

		<u></u>
Dati Gen	erali Azienda Upendenti	
Azlenda corren	te : Blumetice - Gruppo Infotel	
• Angoline-Seinnels	Diprodenti D Z D D D D D D Street Inco	Marchael
 Responsability Defense to 	National Coppose Name	Denue Maniani
 Attribue Posizione Annihiomolive 	1000 R0551 ANTONIO	Sanabra Carpenters
 LubiviiReputi 		- Herene
Dipendenti		* Income
Londone Anninistrativo		digitare la mansione
 Rect Prevents 		digitare la mansione
 Energence Princ Saccase 		
Gestione Scedense		Sancificanti 🔤 Inporta 🖾 Qiud
Anguister Documentatione		Furth Bryach
		(Mitraele
	1	Peiclick Valueine
	N DP 1 E A-L 38 (8) Potessonad	B Rumon: Mov Carlot Monatons Ogni Greati V Ogni Greati V Ogni Greati V
	Nute	
		니 Salva III DAvid

😓 3.4. Avvio di Blumatica NIOSH

La presenza di un'azienda in archivio e il relativo collegamento alla funzionalità "*Rumore/Vibrazioni/Mov.Carichi (Blumatica Tools)*" (vedi paragrafi precedenti) costituiscono il presupposto base per l'avvio di **Blumatica Tools** e quindi di **Blumatica Vibrazioni**.

Tale condizione è verificata in **Blumatica Safety** mediante la presenza della cartella "*Rumo-re/Vibrazioni/Mov.Carichi (Blumatica Tools)*" all'interno dello status Navigator. Sarà possibile così avviare **Blumatica NIOSH**.



✤ 3.5. Avvio di Blumatica Tools ADV & Blumatica NIOSH

Dalla finestra di avvio di avvio di **Blumatica Tools**, selezionando il comando **[Vibrazioni]**, si accede a **Blumatica NIOSH**.



Cliccando sulla funzione [NIOSH MULTITASK] si accederà al modulo di valutazione:



Nell'area di sinistra viene visualizzato l'elenco (inizialmente vuoto) delle valutazioni già effettuate suddivise in:

- SOLLEVAMENTO SEMPLICE (MonoTask);
- SOLLEVAMENTO COMPOSTO (MultiTask "Modulo opzionale non compreso nella versione corrente").

È importante osservare che l'Azienda corrente (riportata in alto a sinistra) è quella selezionata nella griglia di **Blumatica Safety**, nel senso che tutte le operazioni successive saranno riferite a quell'Azienda.

🄄 3.6. Nuova valutazione MonoTask

Per effettuare una nuova valutazione relativa al sollevamento semplice, occorrerà selezionare un raggruppamento (nell'esempio *"Reparto Magazzino"*), cliccare con il tasto destro del mouse e selezionare la funzione **[Nuova scheda]**, come illustrato nella figura seguente:



Cliccando su [Nuova Scheda], verrà visualizzata la scheda per la valutazione:

[Ulevelo				the state of the s
Br Bry I				
🗍 🖓 Ramon 🔍 Vanasone 🚞 PROSTI	PECTRACK Stamps Bill Check			
	icheda Solievamento Semplice	_		1
Wayness of a surger the sale	whether and manager			
	New Xinda (Not PARAzono di		Pate . 250.07	· 600 (2.00.01 m)
C C 200	Descensor - Cristian & uni season secondo por	a selector rites.	Meter (3)	
S-C Innis Person	- take th	-	Hendeliker (2)	
E Provinciana composito	-Datistica Measured and		i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	
2-4) Grann Wedness I	1761 Section tax 2.00 m.	- M -	5. mm	
	Terrar sectore 20 Theorem			
	Alaram da bera dala man fanti	I aller service	60	
	AL al Vision 20	fcA0 AMR		·
	AB - #a Dalbahma IR	1-0.11 0.02		
	Distance surfaciate (m)			-8°
	8 Hoteles education D	MI I	The second second	5-1
	Deleterorse labor monotonics for		2424	
	61 el fager - 📃 🗵	1-01		_
	U2. de Universitaria 👘	hatti I	Dens Lanze Decrementation di Despec (*1 DO) -	
	Enforcement of an optime formed		Pres Lonie Haussen Chivalle Dedn. FD D1.	4.80
	DI JING Z	F131 0.6K	Indian di Salamanania di Digira (181)	13
	Minik Scorence - Sa	6.001 9.000	inter di Sub-unaran da Paramanoo (PP) -	LA
	Contras a lineares		Providence Recommendation	110
	LER OF REAL		Index & Gilesmanne	1,75
	ATTAC N .	870 9.9	Clear & Darba 1	
	Tana Arisana propaga - Ingana	10201 1011		- L.
	Vente, Manual Same -	47 Jan 1	OBDERG DI WATE MEDICIE	
	Lessena Miteration 1, 2			-
	Remote III and I		In	
· ·	Contraster 11 1948		12 APR 18 APR 2 19 APR	

Occorrerà inserire i campi richiesti, tenendo presente che, per effettuare il salvataggio, occorrerà completare la valutazione ed ottenere un risultato valido.

Dopo avere inserito i dati necessari ed avere effettuato il calcolo dell'indice di sollevamento mediante lo specifico pulsante, per confermare l'inserimento in archivio della valutazione, cliccare su [Salva].

Cliccando invece su [Annulla], la maschera si chiuderà senza alcun effetto.

Dopo avere indicato il nome della scheda, la descrizione della movimentazione oggetto della valutazione e l'eventuale mansione e/o reparto zona di riferimento, occorrerà obbligatoriamente definire la fascia di età ed il sesso, al fine di ottenere il limite ponderale generico.

Sarà necessario, quindi, indicare il peso sollevato dal lavoratore tenendo presente che, nel caso di movimentazione da parte di più lavoratori dello stesso oggetto, si dovrà inserire la quota parte del singolo lavoratore.

A questo punto occorrerà definire i parametri specifici della movimentazione analizzata, ricordandosi di indicare i parametri rilevati sia all'inizio (ORIGINE) sia alla fine (DESTINAZIONE) della movimentazione. A questo punto si dovranno compilare i campi richiesti.

Altezza da terra delle mani e distanza verticale



Occorre indicare la distanza in centimetri delle mani rispetto alla linea di terra sia all'origine della movimentazione, sia alla fine della movimentazione (destinazione), come indicato nelle seguenti figure:



In funzione dei valori inseriti vengono calcolati i due coefficienti correttivi dell'altezza:

- **f.c. AO** (fattore correttivo all'origine della movimentazione)
- **f.c.** AD (fattore correttivo alla destinazione della movimentazione)

Distanza verticale di spostamento

Tale distanza verticale viene calcolata automaticamente in funzione dei due precedenti valori inseriti (valore assoluto della loro differenza). Essa rappresenta lo spostamento verticale espresso in centimetri, come indicato nella seguente figura. Viene automaticamente calcolato il fattore di correzione della distanza verticale.



Distanza orizzontale tra mani e baricentro

Anche in questo caso occorrerà indicare la distanza in centimetri tra le mani ed il baricentro del lavoratore (in genere il centro dei piedi) sia all'origine della movimentazione, sia alla destinazione.

Vengono ricavati automaticamente, in funzione dei valori inseriti, i due ulteriori coefficienti correttivi della distanza orizzontale:

- **f.c.CO** (fattore correttivo all'origine della movimentazione);
- f.c.CD (fattore correttivo alla destinazione della movimentazione).

In modo alternativo, è possibile, cliccando sull' icona indicata qui a lato, procedere ad un calcolo delle due distanze (CO e CD) in funzione della profondità del carico movimentato; viene visualizzato il seguente pannello:



Occorrerà semplicemente indicare, nel campo specifico, la profondità W del carico movimentato, espressa in centimetri e cliccare sul tasto di calcolo. Ciò determinerà il calcolo di CO e CD che sarà riportato nella maschera principale di calcolo.



NOTA

Per il calcolo di CO e di CD (dislocazione delle mani rispetto al centro dei piedi, rispettivamente all'origine ed alla destinazione della movimentazione) viene effettuato il seguente calcolo:

- $-CO = 20 + W/2 (per AO \ge 25 cm)$
- -CO = 25 + W/2 (per AO < 25 cm)
- $-CD = 20 + W/2 (per AD \ge 25 cm)$
- CD = 25 + W/2 (per AD < 25 cm)

Dislocazione angolare

Come indicato nelle seguenti figure, la dislocazione angolare rappresenta l'eventuale l'angolo di asimmetria (angolo di deviazione rispetto alla linea sagittale).



In funzione di tali angoli, vengono calcolati gli ulteriori fattori correttivi della dislocazione angolare:

- **f.c.DO** (fattore correttivo all'origine della movimentazione);
- **f.c.DD** (fattore correttivo alla destinazione della movimentazione).

Giudizio sulla presa

Tale giudizio viene espresso in funzione del tipo di materiale da movimentare. È possibile scegliere uno dei tre seguenti giudizi sulla presa:

- buono;
- mediocre;
- scarso.

Giudizio sulla presa					
	MEDIOCRE	*	EO.	0,95	
			ED.	1	

In generale il valore "Buono" dovrà essere attribuito nel caso di movimentazione di:

- contenitori di buona fattura, quali scatole regolari, cassette di facile presa, ecc., dotate di ottime maniglie;
- oggetti privi di contenitori specifici, ma aventi comunque un comodo sistema di presa (mani facilmente posizionabili attorno all'oggetto).

Il valore "Mediocre" dovrà essere attribuito nel caso di movimentazione di:

- contenitori di buona fattura, quali scatole regolari, cassette di facile presa, ecc., dotate di maniglie;
- oggetti privi di contenitori specifici, ma aventi comunque un sistema di presa (mani facilmente posizionabili al di sotto dell'oggetto).

Il valore "Scarso" dovrà essere attribuito nel caso di movimentazione di:

 contenitori di non buona fattura, quali scatole irregolari, cassette di difficile presa, oggetti con bordi taglienti, ecc.

In funzione del valore indicato verranno calcolati automaticamente:

- f.c.EO (fattore correttivo all'origine della movimentazione);
- f.c.ED (fattore correttivo alla destinazione della movimentazione).

NOTA

Pur essendo il giudizio unico, il valore del coefficiente dipende dal parametro A (Altezza da terra delle mani), per cui vengono calcolati due valori distinti.

Durata della movimentazione e frequenza dei gesti

Occorre, innanzitutto, selezionare una delle tre possibili opzioni relative alla durata della movimentazione, tra le seguenti:

 $- \leq 1$ ora;

28

- $-1 \text{ ora, ma} \le 2 \text{ ore;}$
- $-2 \text{ ora, } \text{ma} \leq 8 \text{ ore.}$

Durata della movimenta	zione e frequenza			
Durata :	Da 1 a 2 ore	7	F.	0.95
Frequenza (N° Gesti/min) ·	0,2		

Occorrerà, quindi, indicare la frequenza dei gesti, intesa come numero di movimentazioni effettuate in un minuto (nel caso di figura, supponendo di effettuare una movimentazione ogni 5 minuti, si avrà F = 1/5 = 0.2).

In funzione dei valori inseriti vengono calcolati i due coefficienti correttivi della frequenza:

- **f.c.FO** (fattore correttivo all'origine della movimentazione);
- **f.c.FD** (fattore correttivo alla destinazione della movimentazione).

Esecuzione dei calcoli

Una volta inseriti i dati necessari, è possibile effettuare il calcolo del PLR e dell'indice di sollevamento IS. A tal fine occorrerà cliccare sul pulsante indicato a lato per la visualizzazione dei dati di calcolo nell'area inferiore della maschera, come indicato nella seguente figura.

Risultati Peco Limite Raccomandato all'Origine(PLRO) .	10,43
Peco Limite Raccomandato alla Dectin.(PLRD) .	11,99
Indice di Sollevamento all'Origine (ISO).	1.44
Indice di Sollevamento alla Destinazione (ISD) :	1.25
Peeo Limite Raccomandato	10,43
Indice di Sollevamento	1,44
Classe di Rischio 3	
Misure di Prevenzione	
F' NECESSARIA L'ATTIVITA' DI ADDESTRAMEI OBBLIGO DI VISITE MEDICHE	NTO

Oltre al Peso Limite Raccomandato (cui corrisponde un Indice di Sollevamento pari ad 1) ed all'Indice di sollevamento, viene individuata la Classe di rischio e le relative Misure di Prevenzione, così come definite dall'utente negli *Archivi di Base*.

Classi di rischio e misure standard di prevenzione

In funzione del livello di esposizione e del valore di picco, viene calcolata automaticamente la Classe di rischio tra le seguenti possibili:

Classe di rischio	Indice di sollevamento
0	IS ≤ 0.75
1	1 0.75 < IS ≤ 1.00
2	1.00 < IS ≤ 1.25
4	IS > 1.25

Misure di prevenzione

In funzione della Classe di Rischio, vengono automaticamente riportate le misure di prevenzione obbligatorie, come indicato nella figura seguente:



Associazione della valutazione ai lavoratori

Dopo avere effettuato il salvataggio della valutazione, è possibile associare la stessa ad uno o più lavoratori rientranti nella stessa fascia d'età e dello stesso sesso.

È possibile associare la stessa valutazione ad uno o più lavoratori dell'azienda corrente, cliccando sul pulsante indicato a lato.

Cliccando su tale pulsante verrà visualizzato l'elenco dei dipendenti inseriti e, se la valutazione è stata riferita ad una mansione specifica (nell'esempio "MAGAZZINIERE"), verrà visualizzato il messaggio di figura:

Uumati	te Toolz. Azeocie elle mensione 🛛 🔯
2	Vuoi essedare e tutti i Levoretori con le Mensione : NACAZZINERE
	S 10

Cliccando su **[SI]**, la valutazione corrente verrà associata a tutti i lavoratori aventi quella mansione e rientranti nella fascia di età indicata nella valutazione e dello stesso sesso. Cliccando su **[NO]** sarà possibile associare la valutazione ad uno o più lavoratori della lista.

E	-	foorm Denos Le	crator;		In the second second second					1
ŝ					Elenna Lavora	tori				
	Pickhain:	Openie ie	Ball	fram.	Name - Could	- Doia	Sciple View -	لعاله	4	Gost & Nese
2								R ²		
	•	NUSSI GAUDI		2014	MAGAZZIVERE	2 0106/007	15.7	Г	1.44	Child State
ú	11	VERCE VELLO		15 M	CARPENTERE					
	*17	TUCCI ALMEDO		x =	MARACETTERE	5 82/86/2007	B 1	-	1.4	CHIR & KK.
									0.000	1
II.	A Same	re Ultime Schede Pos	a status				- 40 A	10008	14	Anale

Come illustrato, ai lavoratore ROSSI CLAUDIO e TUCCI ALFREDO, risulta associata la valutazione salvata in precedenza, con i dati sintetici della valutazione (data, Indice di sollevamento e classe di rischio). Per stampare la valutazione associata, occorrerà cliccare sul pulsante [Stampa ultima scheda associata].

Verrà composta, salvata e visualizzata (in formato MS Word[®]) una scheda riportante in modo sintetico (ma dettagliato) la valutazione effettuata con tutti i dati di calcolo e con le misure di prevenzione obbligatorie. Di seguito viene riportato uno stralcio del report di stampa:

DATERI EVATINEL CORSO DELLA MOV		NF	
Compo sollevato (PS): 15 Kg 0			
DESCRIZIONE PARAMETRO REEVATO	Sight	Clogon:	Destructions
Altezza daterra delle mani (en)	A .	10	120
Fallen: Concrene Allezza	AM	0,805	0,385
Distanza verticale di spostamento dei peso fra inizio e fine sollevamento (cm)	n	1	10
Fallen: Concrete Distance Verbeald	HM	0,	981
Distanza orbzontale mani da baricentro corpo (cm)	c	46	40
Fallon: Conczone Distanza Onzzoniale	CM	0,558	0,675
Dislocazione angolare corpo (gradi)	U	0	30
Fatlore Concessine Dislocazione Angolare	UM	1	0,904
Giudizio sulla presa del carico	E	MEDI	OCRE
Eattore Correzione Relativo alla Presa	гм	0,95	1
Dimata Movimentazione		Ds (1);	9 7 cm +
Proquenza dei gesti (N° alli al minuto) in relazione alla durata	F		,z
Fallenc Concentre Propaction	⊦M	ц,	3 5

🌭 3.7. Nuova valutazione MultiTask (MODULO EXTRA)

Si riportano di seguito le specifiche relative al sollevamento "*Multitask*" per i soli fini illustrativi in virtù del fatto che la funzionalità non è contenuta in questa versione.

Per effettuare una nuova valutazione relativa al sollevamento composto (MultiTask), occorrerà selezionare un raggruppamento nella sezione SOLLEVAMENTO COMPOSTO, cliccare con il tasto destro del mouse e selezionare la funzione [Nuova scheda], come per il caso precedente.



Viene visualizzata la maschera di calcolo seguente:

Cardiana Patrician P	Scheda Selevamento Composto 🦨
Inforcements concerning and a	/ Arthe advance
	New York 200 miles and 10 miles
	1.26 child Maximulations 1.26 child Maximulation 1.26 child Maximulation 1.26 child Maximulation 1.26 child Maximulation
	Institution Laboration Market Marketing Marketing Marketing Marketing
	Resta B Conne d'Audre Indexe d'Anneadore
	And

Dopo avere inserito i campi della parte superiore della maschera, come per il caso precedente, occorrerà inserire i dati delle movimentazioni da analizzare. Per inserire una movimentazione nella griglia occorrerà cliccare sul primo pulsante in alto a sinistra.

10 * 18 4 8	3	_	
Calcola 🗐			
Movimentazione	PS	cu	

oftware 32

 Image: Second second

Verrà generato il primo rigo nel quale occorrerà inserire:

Dopo avere inserito 2 diverse movimentazioni si otterrà la seguente situazione:

2.5	Input Brafico.	Ca	icole 🗐								
	Maximuta	PS	00	AO.	00	AD	8	00	00	F	Gudda
	1	10	30	40	45	100	60	0	0	2,4	BUONO
1		1000	here	The Owner of Lot, House, etc., in such that the	The rest of the local division of the local	In the second second	The rest of the local division of the local	11000	III COLUMN	Station of Lot	- Artesta

Per effettuare i calcoli occorrerà, semplicemente, cliccare sul pulsante **[Calcola]**. Verrà effettuato automaticamente un controllo sulla correttezza e congruenza dei dati inseriti e verrà calcolato l'indice di sollevamento complessivo e la conseguente Classe di Rischio con relative misure di prevenzione, come per il caso MonoTask.

Novimentazione	15	CD.	-04	Ω.	40		20	50	r	Gudate
1	0	100	and the second second	-48	- 66	1000	-	103	100	E ONO
- 2	10	-30	41	45	158	110	0	a	2,4	Drono
to Barriel Caraca di	Dis dis 1	firms di								
instati/Casse d	Rischis/J	Nurve di I	Presentation		_	1420				
kullati/Cause d	Rinchis/V (Hischro	Nisure di	Prevention Prevent		ese à techs		Jaoso di	Rochio	2	

Nella parte inferiore della maschera vengono riportate le tabelle analitiche con tutti i dati di calcolo:

	Max.	Minurariane	feA	Sell.	Ref.	frið	We I	PHPLR
•	1	Origina.	1,832		3.833			25,625
40	1	Destinatione	0,923	0,590	0,336	1	1	13,793
38	- 2	Ongine	0.341	0.567	IL N'TE	1	1	14,265
	22	The line bines	2.774	0.841	0.665	1	1.2	11.15
		ary contractivity.	. alcost.		4944		. •:	*****
	Mar.	LPC	FIFLR	le F	STPLR	Fils	STIS	N
1	Mar.	LPC	FIFLR	leF	STPLR	Fills	5TIS	2

Così come per il caso Monotask, è possibile, dopo avere salvato la scheda di valutazione, associare la stessa ad uno o più lavoratori. Per la relativa procedura, riferirsi al caso precedente.

🖖 3.8. Modelli di stampa e documenti prodotti

Come già riportato nei precedenti capitoli, è possibile visualizzare e stampare uno o più documenti, a partire da modelli personalizzabili da parte dell'utente.

I modelli di stampa sono contenuti nella sottocartella "MODELLI" della Cartella "DATI", nella directory di installazione del software.

Un modello si compone di un normale testo e di alcune variabili che vengono sostituite automaticamente ogni qualvolta si procede ad una stampa mediante uno dei pulsanti già visti nei precedenti capitoli.

Ogni modello si compone di un frontespizio, di una pagina con i dati Aziendali, nonché di una o più pagine riepilogative delle valutazioni effettuate.

In particolare, sono presenti i seguenti Modelli:

- ✓ MovCar.doc;
- MovCarMultiTask.doc;
- MovCarRiepilogo.doc.

Ogni modello genera un Documento con i seguenti nomi:

Modello	Nome Documento
MovCar.doc	SS_IDAZIENDA.doc
MovCarMultiTask.doc	SC_IDAZIENDA.doc
MovCarRiepilogo.doc	MOVCARRIEPILOGO _DATA.doc

Software		ANNOTAZIONI
Software	36	
VALUE AND A		

Costruisci la Tua Collana sulla Sicurezza....entra in Blumatica Safety!



La Collana sulla Sicurezza Infotel/Blumatica offre al professionisti del settore validi strumenti per una gestione completa della sicurezza.

Interfaccia grafica intuitiva, tutor multimediali, ricche banche dati e stampe in MS Word[®] costituiscono i tratti distintivi delle soluzioni proposte.

Ulteriore valore aggiunto è la possibilità di conservare nel tempo il valore dell'investimento effettuato scegliendo l'integrazione nelle soluzioni full per una gestione più ampia delle singole problematiche.

Nell'ottica di realizzare un Sistema Globale della Sicurezza è possibile, infine, integrare ulteriormente le Soluzioni Full in Blumatica Safety, il software specialistico per la gestione completa ed integrata della sicurezza in ogni setture o ambiente tavoristivo.

I SOFTWARE DELLA COLLANA PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
 ILE SOLUZIONI FULL
 IL SISTEMA GLOBALE DELLA SICUREZZA

www.blumatica.it

LICENZA D'USO

SI PREGA DI LEGGERE QUESTA LICENZA CON LA MASSIMA ATTENZIONE PRIMA DI FARE USO DEL SOFTWARE ALLEGATO. L'APERTURA DELLA CONFEZIONE SIGILLATA COMPORTA L'ACQUISTO DEL SOFTWARE, PERTANTO L'EVENTUALE ACCETTAZIONE DELLA RESA DEL PRODOTTO È SUBORDINATA ALL'INTEGRITÀ DELLA CONFEZIONE.

IL COMPACT DISC ALLEGATO COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA PUBBLICAZIONE E NON PUÒ ESSERE VENDUTO SEPARATAMENTE.

L'INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE ALLEGATO COMPORTA L'ACCETTAZIONE DEI TERMINI DEL PRE-SENTE CONTRATTO.

- 1. Licenza e restrizioni. La GRAFILL S.r.I. conferisce licenza di applicazione del software, ma rimane titolare sia dell'applicazione che della relativa documentazione. Questa licenza consente di fare uso del software su un singolo computer e, pertanto, non potrà essere utilizzato in rete, dato in locazione, leasing o comodato ad un altro utente, nè essere decodificato o decompilato. L'utente potrà effettuare una sola copia del software esclusivamente per esigenze di archivio installandolo su un singolo disco fisso e non potrà rimuoverne od alterarne il marchio ed il nome commerciale, indicazione di copyright.
- 2. Garanzia. La GRAFILL S.r.I. garantisce che il software allegato funziona in sostanziale conformità con il manuale d'uso e che il compact disc (CD) è immune da difetti materiali e di fabbricazione in condizioni normali d'uso per un periodo di un anno dalla data di acquisto. Il CD è stato accuratamente testato prima e dopo la duplicazione ed è esente da virus. La GRAFILL S.r.I. è tenuta, a sua scelta e dietro restituzione del prodotto stesso, alla sostituzione dei CD che risultino difettosi in normali condizioni d'uso o al rimborso del prezzo pagato dall'acquirente. Non garantisce, invece, la sostituzione di CD danneggiati per uso improprio o per erronea applicazione.
- 3. Esonero dalla garanzia. La verifica dell'idoneità, dell'installazione, dell'uso e della gestione del programma sono responsabilità esclusiva dell'utente. La GRAFILL S.r.I. non garantisce che le funzioni contenute nel software siano idonee a soddisfare le esigenze dell'utente né garantisce che i difetti riscontrati nel software vengano corretti. Non garantisce altresì circa i danni od i benefici ottenuti dalla utilizzazione del software. L'esonero di garanzia qui contemplato è da interpretarsi secondo quanto previsto dalle norme applicabili ed è da ritenersi inefficace limitatamente ad eventuali clausole che dovessero risultare incompatibili con le prescrizioni di legge.
- 4. Limiti di responsabilità. La GRAFILL S.r.I. è espressamente sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi danno, diretto od indiretto, di ogni genere e specie derivante dall'uso del software compreso, tra l'altro, quello improprio, erroneo o fraudolento. L'esonero si applicherà anche nel caso in cui la GRAFILL S.r.I. od un suo rappresentante autorizzato siano stati preventivamente informati del possibile verificarsi di danni.

In nessun caso il limite di responsabilità a carico della GRAFILL S.r.I. potrà superare l'importo versato per l'acquisto del volume incluso il software allegato.

5. Interezza dell'accordo. Questa licenza costituisce accordo tra le parti sulla licenza d'uso del presente software ed annulla ogni altra eventuale intesa e/o comunicazione precedente o contemporanea, sia essa in forma orale che scritta. Le eventuali modifiche od integrazioni di questa licenza dovranno essere effettuate esclusivamente in forma scritta e dovranno essere effettuate dalla GRAFILL S.r.I. o da un suo rappresentante autorizzato.

Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro della città sede della casa editrice.

© GRAFILL S.r.I. Via Principe di Palagonia, 87/91 – 90145 Palermo ▷ Telefono 091.6823069 ▷ Fax 091.6823313 ▷ Internet: http://www.grafill.it ▷ E-mail: grafill@grafill.it

Nota per i rivenditori: l'eventuale accettazione della resa è subordinata all'integrità della confezione. Per qualsiasi delucidazione rivolgersi direttamente alla casa editrice.

SCHEDA DI REGISTRAZIONE DEL SOFTWARE ALLEGATO AL VOLUME NIOSH – VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI CON IL SOFTWARE BLUMATICA NIOSH

L'adesivo in questo riquadro riporta i codici "A" e "B" necessari per la REGISTRAZIONE DEL SOFTWARE

PER LA REGISTRAZIONE ON-LINE COLLEGARSI ALL'INDIRIZZO INTERNET http://www.grafill.it/pass/318_3.php

PER LA REGISTRAZIONE A MEZZO FAX, COMPLETARE LA SCHEDA DI REGISTRAZIONE SOTTOSTANTE E TRASMETTERE L'INTERA PAGINA PER FAX AL NUMERO 091/6823313		
Nome		
Cognome		
Professione		
Indirizzo		
C.A.P		
Tel		
E-Mail		
Firma		
Il trattamento dei dati che La riguardano è svolto nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali e nell'ambito della banca dati della GRAFILL S.r.l. Titolare del trat- tamento è GRAFILL S.r.l. con sede a Palermo, via P.p.e di Palagonia n. 87/91. Per il trattamento dei dati, nel precisarLe che è effettuato da nostro personale con la garanzia della massima riservate- za. Le garantiamo che lo stesso è effettuato per consentirci di aggiornarLa sulle novita e sulle iniziative della societa. I Suoi dati non sarano diffusi o comunicati a terzi e, comunque, Le confermia- mo che potrà chiedere, in qualsiasi momento, la modifica o la cancellazione degli stessi inviando la sua richiesta all'attenzione del servizio clienti. Le comunicationi, altresi, che potrà avalersi in qual- siasi momento, del diritto di recesso previsto dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e, comunque, se già da ora decide di non ricevere altre comunicazioni, barri la casella riportata a fianco 🗆		

GRAFILL Editoria tecnica Via P.pe di Palagonia, 87/91 – 90145 Palermo 🗆 Telefono 091.6823069 🗆 Fax 091.6823313

□ Internet http://www.grafill.it □ E-mail grafill@grafill.it